

Installationsvoraussetzungen für die PostBase

Ihr neues Frankiersystem **PostBase** benötigt für den Datenaustausch mit den FP-Servern, z.B. für Portoladungen, Verbindungen über das Internet. Um diese Daten-Verbindungen zu nutzen, ist die Einbindung der PostBase in ihr Firmennetzwerk erforderlich. Aufgrund vielfältiger Möglichkeiten bei der Einrichtung von Netzwerken bitten wir Sie die technischen Vorgaben zu beachten und das Formular sorgfältig auszufüllen, zu unterschreiben und an uns zurückzusenden.

Bei Rückfragen empfehlen wir Ihnen, sich an den Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens zu wenden (siehe Seite 2).

Angaben zum Netzwerkanschluss (Bitte alle 6 Fragen beantworten und zutreffendes ankreuzen!)

1. Ist ein LAN – Ethernet-Anschluss (RJ45) im Abstand / Reichweite von max. 3 m vorhanden?

Ja Nein → Sie stellen selbst ein längeres Kabel zur Verfügung (min. CAT5)

2. Ist ein Server mit DHCP-Unterstützung vorhanden?

Ja Nein

Falls „Nein“, bitte die Angaben zur vorgesehenen IP-Adresse ausfüllen! →

IP Adresse: _____ - _____ - _____ - _____
 Subnet Maske: _____ - _____ - _____ - _____
 Gateway: _____ - _____ - _____ - _____
 DNS Server: _____ - _____ - _____ - _____

3. Sind Port 80 und Port 443 an der Firewall freigegeben? Ja Nein

Die Ziel-URL's bei der PostBase 30 bis 85 lauten:

Hostname	IP Adresse	Verwendung
ins.francootyp.com	193.29.243.134	Installation SW
ins2.francootyp.com	193.29.243.132	Installation SW fallback only
mabche.francootyp.com	193.29.243.134	Operating SW
mabche2.francootyp.com	193.29.243.132	Operating SW fallback only
mache.francootyp.com	193.29.243.132	Operating SW
mache2.francootyp.com	193.29.243.134	Operating SW fallback only
	193.29.243.130	For future use only
	193.29.243.131	For future use only

Die Ziel-URL's bei der PostBase Mini lauten:

Hostname	IP Adresse	Verwendung
5ins.francootyp.com	193.29.243.134	Installation SW
5ins2.francootyp.com	193.29.243.132	Installation SW fallback only
5mabche.francootyp.com	193.29.243.134	Operating SW
5mabche2.francootyp.com	193.29.243.132	Operating SW fallback only
5mache.francootyp.com	193.29.243.132	Operating SW
5mache2.francootyp.com	193.29.243.134	Operating SW fallback only
	193.29.243.130	For future use only
	193.29.243.131	For future use only

4. Ist ein Netzwerk-Administrator bei der Installation anwesend?

Ja Nein, bitte angeben → Name, Tel-Nr.: _____

5. Benutzen sie einen Proxyserver:

Nein Ja, bitte ausfüllen → IP Adresse: _____ - _____ - _____ - _____ Port: _____

6. Benutzen sie einen Proxyuser:

Nein Ja, bitte ausfüllen → User: _____
 Passwort: _____

Falls „Ja“, bitte für die Frankiermaschine einen eigenen Account anlegen! Die PostBase erlaubt die Verwendung von Klein- und Großbuchstaben, Ziffern sowie der Sonderzeichen , . -

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Installationspauschale unter folgenden Voraussetzungen kalkuliert wurde:

- Es ist ein DHCP Server vorhanden oder es ist ein Netzwerk-Administrator persönlich vor Ort
- Die Firewall ist so konfiguriert, dass die Frankiermaschine nicht geblockt wird

Sollten diese beiden Voraussetzungen nicht erfüllt sein, sind unsere Techniker angewiesen max. 15 Min. zu warten und danach die Installation abubrechen. Eine erneute Anfahrt ist dann nicht mehr im Rahmen der Installations-pauschale abgedeckt.

Datum: _____ Unterschrift: _____

Informationen für Netzwerk Administratoren

Der folgende Abschnitt stellt alle Informationen zusammen, die ein Systemadministrator ggf. über die Francotyp-Postalia PostBase, benötigt. Die PostBase Frankiermaschine benötigt vorzugsweise einen Netzwerkanschluss (Ethernet), mit einer minimalen **Übertragungsrates von 10 Mbit/sec.**, um u.a. Geld zum Frankieren, von unserem Francotyp-Postalia Server, in die PostBase zu laden.

Netzwerkkabel der Klasse **CAT5E** sind empfohlen. Für die Übertragung wird das Kommunikationsprotokoll **TCP/IP (v4 only)**, mittels einer „https“ Verbindung mit **TLS v1.2** Verschlüsselung, über den **Port 443**, verwendet. In einigen wenigen Fällen (Services) wird auch eine „http“ Verbindung über den **Port 80** benutzt. Diese beiden Ports müssen in Ihrer Firewall geöffnet sein. Es wird versucht eine **Verbindung zu *.francotyp.com** aufzubauen (*kann von Land zu Land variieren). Die Maschine kann für **DHCP** (default), oder alternativ für die Verwendung einer **statischen IP-Adresse**, konfiguriert werden. Im Falle einer statischen IP Adresse müssen neben der **IP Adresse für die PostBase**, zusätzlich die **Subnetz Maske**, die **IP des Standard Gateway- und des DNS-Servers**, manuell eingegeben werden.

Falls ein **Proxy-Server** verwendet wird, muss zusätzlich die **Proxy-IP** und der verwendete **Port** bekannt gegeben, und manuell in die PostBase eingetragen werden. Es werden Proxy Server ohne **Authentifikation** unterstützt, wenn nötig kann die PostBase auch 'basic' oder 'digest' Authentifikation Methoden unterstützen (Benutzung eines **Benutzernamen** und **Passwort**; „digest“ benutzt eine MD5 checksum). NTLM wird als Authentifikations-Methode nicht unterstützt!

Die PostBase Modelle

PostBase 30 bis 85:



PostBase Mini:

