

Requisiti per macchine affrancatrici PostBase

La vostra nuova affrancatrice **PostBase** richiede una connessione internet per scambiare informazioni con i server FP e quelli della posta svizzera (scaricare soldi per il porto, update software, nuove tariffe, ecc.). Per connettere la vostra PostBase dovete collegarla con la vostra rete. Poiché le possibilità di parametrizzazione sono molteplici, vi chiediamo di riempire questo formulario con molta attenzione, firmarlo e restituircelo.

In caso di domande rivolgetevi per favore al vostro amministratore di rete (vedi pagina 2).

Specifiche connessioni reti (P.f. rispondere a tutte le 6 domande e mettere la croce nelle caselle corrispondenti!)

1. Esiste una porta LAN – Ethernet (RJ45) con una distanza/portata massima di 3 m?

Sì No → mettiamo a disposizione noi un cavo rete (min. CAT5)

2. Esiste un server con supporto DHCP?

Sì No

Se „no“, fornire per favore tutti i dati necessari! →

Indirizzo IP: _____ - _____ - _____
Maschera Subnet: _____ - _____ - _____
Gateway: _____ - _____ - _____
DNS Server: _____ - _____ - _____

3. Le porte 80 e 443 sono aperte nel firewall?

Sì No

URL a favore PostBase 30 a 85 :

URL a favore PostBase Mini :

Nome host	Indirizzo IP	Utilizzazione
ins.francootyp.com	193.29.243.134	Installation SW
ins2.francootyp.com	193.29.243.132	Installation SW fallback only
mabche.francootyp.com	193.29.243.134	Operating SW
mabche2.francootyp.com	193.29.243.132	Operating SW fallback only
mache.francootyp.com	193.29.243.132	Operating SW
mache2.francootyp.com	193.29.243.134	Operating SW fallback only
	193.29.243.130	For future use only
	193.29.243.131	For future use only

Nome host	Indirizzo IP	Utilizzazione
5ins.francootyp.com	193.29.243.134	Installation SW
5ins2.francootyp.com	193.29.243.132	Installation SW fallback only
5mabche.francootyp.com	193.29.243.134	Operating SW
5mabche2.francootyp.com	193.29.243.132	Operating SW fallback only
5mache.francootyp.com	193.29.243.132	Operating SW
5mache2.francootyp.com	193.29.243.134	Operating SW fallback only
	193.29.243.130	For future use only
	193.29.243.131	For future use only

4. Durante l'installazione è presente un amministratore di rete?

Sì No, per favore specificare → Nome, no. tel: _____

5. Utilizza un server proxy:

No Sì, per favore riempire → Indirizzo IP: _____ - _____ - _____ - _____ Port: _____

6. Utilizza un user proxy:

No Sì, Per favore riempire → Utente: _____
Password: _____

Se utilizzate proxy/user, dovete creare un account separato. L'affrancatrice PostBase permette l'utilizzo di lettere maiuscole, minuscole e dei seguenti caratteri speciali: , . -

Teniamo a farvi presente che le nostre tariffe d'installazione si basano sulle seguenti condizioni:

- È disponibile un server DHCP, rispettivamente un amministratore di rete è presente e disponibile
- Il vostro firewall è configurato per non bloccare l'affrancatrice

I nostri tecnici sono avvisati che il tempo massimo di attesa è stato fissato a 15 minuti, dopodiché l'installazione verrà interrotta, se per motivi di configurazione della vostra rete la connessione non è possibile. In questo caso un nuovo intervento non è coperto dal forfait in precedenza stabilito.

Data: _____ Firma: _____

Informazioni per amministratori di rete

Le informazioni richieste sono indispensabili per la connessione della PostBase. La **velocità** del collegamento Ethernet deve essere almeno **10 MBit/s**, per comunicare e caricare soldi dal nostro Francotyp-Postalia Server alla vostra PostBase.

Raccomandiamo cavi rete della classe CAT5 o superiore. Per la trasmissione dei dati viene utilizzato il protocollo **TCP/IP (v4 only)**, tramite un collegamento **"https"** cifrato con **TLS v1.2** tramite la **porta 443**.

In certi casi (services) viene anche utilizzata la **porta 80**. Queste due porte devono rimanere aperte nel firewall. La macchina cerca di stabilire una **connessione** al server ***.francotyp.com** (può variare da paese a paese). La PostBase è in grado di gestire **DHCP** o in alternativa un **IP fisso**. Nel caso di un IP fisso deve essere configurata manualmente: **indirizzo IP, subnet mask, standard gateway** e **DNS server**.

Utilizzando un **proxy server** anche la **proxy IP** e la **porta** devono essere inserite manualmente. La PostBase può gestire proxy server senza autenticazione come le autenticazioni **"basic"** o **"digest"**. L'autenticazione richiede un **nome utente** ed una **password**; **"digest"** richiede anche un MD5 checksum. NTLM non è supportato come metodo di autenticazione.

I modelli PostBase

PostBase 30 a 85:



PostBase Mini:

